



**PRATICIMA**  
healthcare solutions

# Guide d'installation NiceLabel

---

Logiciel de marquage d'étiquettes

# 1. Installation du logiciel

Cliquer sur le lien pour télécharger le logiciel :

<https://www.nicelabel.com/fr/design-and-print/download-design-and-print?type=express2017&uid=03038>

Votre navigateur web s'ouvre :



Téléchargez une version d'essai gratuite pour créer et imprimer des étiquettes professionnelles sans l'aide d'un informaticien.

- ✓ **Un éditeur familial**  
L'éditeur intuitif permet même à des débutants de créer des masques d'étiquette sans l'aide d'un informaticien, sans programmation ni formation.
- ✓ **Rationalise l'impression**  
Les opérateurs d'impression utilisent un simple formulaire tout en un, ce qui rationalise l'impression et réduit les risques d'erreur.
- ✓ **Moins de masques d'étiquettes**  
L'approche de NiceLabel avec l'utilisation de masques d'étiquettes universels garantit que l'étiquetage reste simple même dans une entreprise en pleine croissance.

Version actuelle : 2019.0.1 (Février 2019)

Téléchargez gratuitement une version d'essai 30 jours

Formaire de téléchargement d'essai 30 jours :

Votre email \*

Prénom : \*

Nom : \*

Société \*

Combien d'imprimantes avez-vous? \*

Motif du téléchargement: \*

Dans quelle branche travaillez-vous? \*

Poste \*

Choisissez votre pays \*

Indicatif international et numéro de téléphone \*

J'ai lu et j'accepte la [politique de confidentialité](#).

**Télécharger**

Compléter vos coordonnées.

Cocher la case « J'ai lu et j'accepte... ».


Cliquer sur le bouton « Télécharger ».




Une fenêtre pop-up s'ouvre, cliquer sur le bouton « Exécuter ».




Dans la liste déroulante, sélectionner « Français ».




Cliquer sur le bouton « Suivant ».




Cocher « J'accepte les termes de ce contrat de licence » et cliquer sur « Suivant ».




Sélectionner « Essai gratuit » et cliquer sur « Suivant ».




Conserver uniquement « Designer » en décochant « Automation ».  
Cliquer ensuite sur « Suivant ».




Cliquer une nouvelle fois sur « Suivant ».




Cliquer sur « Installer ».



Cliquer sur « Fermer ».




2 icônes apparaissent sur votre bureau.



Double-cliquer sur « NiceLabel Designer 2019 » pour ouvrir le logiciel.

## 2. Activation de la licence

Cliquer sur le bouton « Activer ».



NiceLabel 2019 Activation

Jours d'essai restants : 30

La version d'essai n'a pas de restrictions. Utilisez-la pour évaluer NiceLabel 2019 pendant 30 jours. Pour une assistance et des suggestions, contactez votre revendeur NiceLabel ou [contactez-nous](#).

Continuer avec la version d'essai

Activer votre licence

Activer

Se connecter à Label Cloud


Connecter

Achat

Acheter maintenant

### 2.1. Activation en ligne (avec une connexion internet)

Compléter les informations, dont le numéro de licence que vous avez reçu (25 caractères) puis cliquer sur le bouton « Activer ».



NiceLabel 2019 Activation

Remplir les informations ci-dessous pour activer le produit.

Numéro de licence: [ ] \*

Nom: [ ] \*

Société: [ ] \*

Pays/région : France

Email: [ ] \*

Me notifier les mises à jour du logiciel

En soumettant cet article vous acceptez notre [Politique de confidentialité](#).

Activer

Une connexion Internet est requise pour activer le produit en ligne. Cliquer sur [activez offline](#) s'il n'y a pas de connexion possible.

## 2.2. Activation hors ligne (sans connexion internet)

Cliquer sur « active offline ».

NiceLabel 2019 Activation

Remplir les informations ci-dessous pour activer le produit.

Numéro de licence: [ ] \*

Nom: [ ] \*

Société: [ ] \*

Pays/région : France [v] \*

Email: [ ] \*

Me notifier les mises à jour du logiciel

En soumettant cet article vous acceptez notre [Politique de confidentialité](#). [ Activer ]

Une connexion Internet est requise pour activer le produit en ligne. Cliquer sur **active offline** s'il n'y a pas de connexion possible.

Suivre la procédure pour récupérer un code d'activation sur un outil informatique connecté à internet (mobile ou ordinateur).

NiceLabel 2019 Activation

Remplir les informations ci-dessous pour activer le produit.

Numéro de licence: [ ] \*

Nom: [ ] \*

Société: [ ] \*

Pays/région : France [v] \*

Email: [ ] \*

Me notifier les mises à jour du logiciel

Code d'enregistrement: [ ] \*

Code d'activation: [ ] \*

Pour activer sans connexion, le code d'activation est nécessaire. Utiliser un outil connecté à Internet pour récupérer la clé sur la page d'activation de NiceLabel ou appeler l'aide technique.

**Pour récupérer le code d'activation sur un mobile:**

- **Cliquer ici** pour ouvrir une fenêtre affichant le code à barres. Le scanner avec un outil mobile connecté à Internet.
- Saisir le code dans le champ Code d'activation.

**Pour récupérer le code d'activation sur un ordinateur connecté à Internet :**

- **Cliquer ici** pour copier le lien d'activation Internet dans le presse papier.
- Coller le lien dans l'explorateur Web pour ouvrir la page d'activation de NiceLabel.
- Terminer l'enregistrement, récupérer le code d'activation et l'écrire dans le champ Code d'activation.

En soumettant cet article vous acceptez notre [Politique de confidentialité](#). [ Activer ]

NiceLabel 2019 Activation

Enter the information below to activate your product.

License Key: [ ] ✓

Name: [ ]

Company: [ ]

Country: [ ]

Email: [ ]

Notify me about software updates

Registration Code: [ ]

Activation Code: [ ]

Activation code is required for offline activation. Use a QR code scanner app on your mobile device to scan the QR code and retrieve the activation code. Scan it using the QR code in the activation code field.

To get the Activation code using a computer with internet connection, click here to copy the web activation link to your clipboard. Paste the link in web browser to open the NiceLabel Activation web page. Complete the registration process, write down the Activation code, and enter it in the Activation code field.


By submitting this form you agree to our [Privacy policy](#). [ Activate Your License ]

**Via un ordinateur :** cliquer sur le lien pour copier le lien d'activation dans le presse papier. Coller le lien dans l'explorateur web pour ouvrir la page d'activation de NiceLabel. Terminer l'enregistrement et récupérer le code d'activation à saisir sur l'ordinateur qui sur lequel est installé le logiciel.


**Via un mobile :** cliquer sur le lien pour afficher un code barre. Le scanner avec votre téléphone puis saisir le code dans le champ code d'activation.

## 3. Configuration du logiciel version EXPRESS

Cliquer sur l'onglet « Aide » puis sur « A propos ».




Cliquer sur « changer le niveau du produit ».






Cliquer sur « Essai Express ».



Confirmer en sélectionnant « Changer d'édition et redémarrer le programme ».





# PRATICIMA

healthcare solutions

---

Rue du Pou du Ciel  
ZI de Reyrieux - CS20129 Reyrieux  
01600 TRÉVOUX – FRANCE

Tél : 04 74 00 98 11  
Fax : 04 74 00 98 36  
E-mail : [praticima@praticima.fr](mailto:praticima@praticima.fr)

[www.praticima.fr](http://www.praticima.fr)